

TIMEMANAGER


Installation

Pour installer TimeManager, procédez comme suit:


- *log in* comme '**Administrateur**'.
- *ouvrez* l'explorateur et sélectionnez le **lecteur-cd ou USB Stick** qui contient l'installation.
- sélectionnez le répertoire '**v2.63**' et puis le sous-répertoire '**32bit**'. La vous trouverez l'application installation '**setup.exe**' *double-cliquez* pour lancer la procédure de setup.

Ci-dessous vous trouverez un aperçu des écrans avec actions à faire pour passer la procédure setup correctement:


- Choisissez une langue pour la procédure setup; ce choix de langue concerne que le setup et n'a pas d'influence sur la langue utilisé dans TimeManager.




- Après lecture de la convention de licence, vous êtes obligé d'accepter pour savoir continuer le setup. Dans le cas vous n'acceptez pas la convention de licence, la procédure setup sera terminée.



- Après avoir accepté la convention de licence l'écran setup s'ouvre. Dans cet écran il est indispensable de choisir le bon **Chemin** ou TimeManager doit être installé. *Default* c:\dotsys\timeman est indiqué. Quand on indique un répertoire inexistant, la question pour créer celui-ci sera posée.




- Le système continue avec la procédure setup.



- Pendant la procédure un message d'erreur peut être affiché qu'un fichier n'est pas trouvé. Dans le cas échéant:




- cliquez sur '**OK**';



- cliquez sur '**Cancel for all**';

- et cliquez "**Oui**" sur la question 'Do you wish to cancel manual search for all files'.




La procédure setup va continuer normalement.

- A la fin de la procédure setup *cliquez* sur '**Done**' pour terminer le setup.

Après la procédure d'installation la mise en opération nécessite les opérations comme suit:

- Démarrez l'application '**timeutil.exe**', qui se trouve dans ...\.dotsys\timeman. L'écran ci-dessous s'ouvre:



- *Cliquez* sur le bouton '**1st time setup**' pour *créer* les fichiers de base de données.
- Quand vous utilisez des pointeuses en réseau, la procédure de communication a besoin d'ActiveX qui sont installés en cliquant sur '**Install TCP/IP**' :
 - Pour la lecture automatique des pointeuses, vous devez choisir entre une routine étant service ou une routine en arrière plan (dépendant du système d'exploitation).
 - L'installation de la routine étant service, est décrit ci-dessous (**TimeService**).
 - Pour activer la routine en arrière plan un raccourci vers 'timebat.exe' pour le profil 'all users' doit être fait dans le startup du menu start. Timebat.exe se trouve dans le répertoire :
...\.dotsys\timeman.

Pour activer la lecture automatique des pointeuses étant service le Dot Sys Timeservice doit être installé.

Ouvrez un box " Exécuter " et traînez le WdService.exe de ...\.dotsys\timeman dans le box et ajoutez 'espace -install' et cliquez OK.

Ouvrez les Services et dans propriétés du Dot Sys Timeservice modifiez le startup en 'automatique' et logon étant ' Administrateur '

Pour compléter l'installation du TimeManager contactez Dot Sys pour activer la licence.